SkyLink Ver.13 for Web

111

ユーザーズマニュアル

111

-



Elaud X





マニュアルの読み方

マニュアルの構成

マニュアルは以下の構成になっています。

- 1 SkyLink for Web とは SkyLink for Web の概要を説明しています。
- 2 データベース接続 データベース接続、データベース切断について説明しま す。
- データベースの検索
 データベースに接続後、実際にレコードを検索する手順
 について説明します。
- 4 風神レポートとの連携 株式会社アイ・コン社の風神レポートと連携した出力を行う 手順について説明します。

ユーザーサポートと販売条件

マークの説明

本マニュアルでは、以下のマークを使って注意を促しています。

□ 参考:参考にしていただきたい事柄を説明しています。

☞ X.X.X:参照していただきたい項目を示しています。

ii



SkyLink for Web を使用する方法について説明します。

1 SkyLink for Web とは



SkyLink for Web で何ができるか

Web サーバに「SkyLink for Web」をインストールすることによって、 SkyLink for Desktop と同様の操作性で、ブラウザ上からデータベース 検索が行なえます。

SkyLink for Web は、データベースに接続して自由に必要なレコードを検索するだけでは無く、あらかじめ作成しておいた SkyLink for Desktop のコマンドファイルや、SkyLink for Web で作成した検索定義情報を使用して、即座に必要な検索結果をブラウザ上に表示します。ブラウザ上で動作しますが、その操作性は SkyLink for Desktop とほぼ同様となっていますので、どなたでも簡単に使用することが可能です。

SkyLink for Web の使用環境

SkyLink for Web をお使いになるには、以下の環境が必要です。

OS

2

Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016

パーソナルコンピュータ本体 メモリ OSの推奨メモリ容量以上 ハードディスク 10M バイト ネットワークインタフェースカード

Web サーバ

Internet Information Server 7.5 以上 + .NET Framework (ASP.NET)

クライアント(SkyWeb ジェネレータ)

SkyLink をお使いになる環境と同等 (SkyLink for Desktop ユ ーザーズマニュアルをご覧ください) ただし、Internet Explorer 9.0 以降がインストールされている

必要があります。

対応 Web ブラウザ

Internet Explorer 11.0 以上、Google Chrome 最新バージョン、Microsoft Edge 最新バージョン

データベースのクライアント環境につきましては、SkyLink for Desktop ユーザーズマニュアルをご覧ください。

Web サーバで利用するデータベースのクライアント環境 (ミドルウェア) 及びライセンス等につきましては、ご使用のデータベースの各メーカ ーにご確認ください。また、弊社 SkyLink のホームページ上でも、確 認の取れたものよりご案内させていただきます。



SkyLink for Web の操作の流れ

SkyLink for Web の大まかな操作の流れは、次のようになります。





SkyLink for Web のインストール

1.4.1 本パッケージの内容

本製品のパッケージには、以下のものが同梱されています。

(1)	SkyLink Ver.13 セットアップ CD-ROM2 SkyLink Ver.13 for Web 検索用1 SkyLink Ver.13 for Desktop(検索/更新用)1	枚枚枚
(2) (3)	インストールガイド (SkyLink Ver.13 for Desktop 用) 1 プロダクトキー記載カード (SkyLink Ver.13 for Desktop 用)	枚)
(4) (5)	1 お客様カード1 プログラム使用権許諾書1	权枚枚

1.4.2 SkyLink for Web のインストール

SkyLink for Web をインストールする手順を説明します。インストー ル先やドライブ名が異なる場合は、置き換えてお読みください。 (使用環境については SkyLink for Web の使用環境を参照してく ださい: ☞ 1.2 SkyLink for Web の使用環境) SkyLink for Desktop(検索/更新用)のインストール手順につい ては、SkyLink for Desktop ユーザーズマニュアルをご参照くださ い。

1 SkyLink for Web の CD-ROM を挿入します。

CD-ROM が「自動再生」に設定されている場合は、自動的 にインストールが開始されます。 「自動再生」に設定されていない場合は、パソコンからエクス プローラでドライブを選択して中身を表示して [setup.exe] をク リックして実行するか [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、 「CD-ROM ドライブ名: ¥Setup.exe」と入力し [OK] ボタン をクリックします。

2 [InstallShield ウィザード] ダイアログが表示されます。



セットアップの準備が行われます。

[使用許諾契約]に同意して[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



4 インストールするフォルダを確認の上、[次へ (N)>] ボタ ンをクリックします。

表示されているフォルダ以外にインストールする場合は、[参照(R)]ボタンをクリックして、インストール先を指定します。

1ノストニルプロリス通知		
ファイルをインストールするフォルダーを選択します。		
セットアッフパは、次のフォルダーに SkyLink Ver.13	for Web をインストールします。	
このフォルダーへのインストールは、D欠へ]ホタンを切り	ックします。	
別のフォルターヘインストールする場合は、[参照]ホ	ジンをクリックしてフォルダーを選択してください	۱.
インストール先のフォルダー		
インストール先のフ <i>ォル</i> ダー C:¥inetpub¥www.root¥SkyLink¥		参照(<u>B</u>)
インストール先のフォルダー C:¥inetpub¥www.root¥SkyLink¥ allShield		参照(<u>B</u>)

5 インストールするコンポーネントを選択します。



6 [インストール]ボタンをクリックして、インストー ルを実行します。

SkyLink Ver.13 for Web - InstallShield Wiz	zard	×
インストール準備の完了		
インストールを開始する準備が整いました。	,	N
[インストール] をウリックしてインストールを開始	らしてください。	
インストール設定を確認または変更する場 します。	拾は、「戻る」を別ックします。ウィザードを終了するには、「キャ」	ンセル]をクリック
Instalionield	/ 百3(D) //171-1	\$1.000
	NAND 17/17/	TYZEN

インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」と 表示されます。 7 [完了] ボタンをクリックして、インストールを終了します。



お使いの環境によっては、SkyLink for Web のインストール後、 マシンの再起動が必要となりますので、 画面の指示に従いま す。



1.5.1 SkyLink for Webの起動

SkyLink for Web の起動

SkyLink Ver.13		٥
	SkyLink Ver.13 for Web	
	データソース名	
	ユーザー名	
	パスワード	
	接続	
	Copyrightc EAST Co., Ltd. All Rights Reserved.	

SkyLink for Web をインストールした URL に、ご使用のブラウザ でアクセスします。

SkyLink for Web は、この Default.aspx をメイン画面とする Web ページ群です。

1.5.2 SkyLink for Webの終了

SkyLink for Web の終了

SkyLink for Web 起動中のブラウザを終了する際は、[ログアウト] ボタンを押してデータベースと切断後に行ってください。



環境の設定

1.6.1 使用ブラウザの設定

SkyLink for Web はセッション機能を使用しておりますので、クライアントのブラウザの設定で「Cookie」の使用を「有効」にしてください。

1.6.2SkyLink for Web の設定ファイル



Setup.xml の設定

Setup.xml には以下の項目があります。必要に応じて設定をして ください。

[DataKind](1.6.3 データベース種別の設定)
[RDBKind]
(1.6.4 NEC RDB サーバ対応データベース接続時の種別設定)
[OracleTimeFormat](1.6.5 ORACLE 日付書式の設定)
[OuterJoinOnSQL92](1.6.6 外部結合の設定について)
[MaxRecords](1.6.7 最大検索レコード数の設定)
[UserManagerFile][ManagingServer]
(1.6.8 ユーザーマネージャ使用時の設定)

最大レコード数とユーザーマネージャ設定サーバ以外は、ク ライアントからも変更することが可能です。

1.6.3 データベース種別の設定

[DataKind]

Setup.xml で、データベー	スの種類を設定します。				
設定できる値には、以下のものがあります。					
skyDB_ORACLE	(Oracle に接続)				
skyDB_NEC	(NEC RDBサーバ対応DBに接続)				
skyDB_FUJITSU	(富士通 Sumfoware に接続)				
skyDB_DB2	(IBM DB2 に接続)				
skyDB_ODBC	(ODBC 対 応 DB に 接 続)				
skyDB SOI SFRVFR	(SQL Server にADO NET で接続)				

1.6.4 NEC RDB サーバ対応データベース接続時の種別設定

[RDBKind]

Setup.xml で、NEC RDB サーバ対応 DB に接続する場合に 設定します。

設定できる値には、以下のものがあります。 skyRDB_RIQS1 (RIQS V1) skyRDB_RIQS2 (RIQS V2) skyRDB_AVX (A-VX/RDB) skyRDB_ORACLE (ORACLE) skyRDB_INFORMIX (INFORMIX) skyRDB_SQLSERVER (SQL Server)

skyRDB_OTHER (その他)

1.6.5 ORACLE 日付書式の設定

[OracleTimeFormat]

Setup.xml で、Oracle 接続時の日付データ出力形式を設定 します。 標準は DD/MM/SYY になっています。設定の詳細値は、 Oracle のマニュアルをご覧ください。

1.6.6 外部結合の設定について

[OuterJoinOnSQL92]

true を指定すると、表結合時の SQL 作成構文に、IN-NER JOIN、OUTER JOIN を使用します。false の場合は、 WHERE 句に列の等価条件を使用します。

1.6.7最大検索レコード数の設定

[MaxRecords]

Setup.xml で、検索時に取得する最大レコード数を指定しま す。0を指定すると、すべてのレコードを取得します。その他 の数値を指定した場合、仮にその数値以上のレコード数が存 在しても、途中までしか返されません。ただし、件数検索を行った 場合は、正しいレコード数が取得されます。

1.6.8ユーザーマネージャ使用時の設定

データベースの接続に、 ユーザーマネージャで定義したデータ ソース、ユーザーを使用したい場合に、該当のユーザーマネージャ のサーバー名を記述します。

[UserManagerFile]

直接ファイル名を指定する場合

例:

<UserManagerFile>¥¥SkyServer¥UserMgr¥skyusers.sud</ UserManagerFile>

[ManagingServer]

運用ツールで運用したい場合

例:

<ManagingServer>SkyLinkServer</ManagingServer>

1.6.9 ツールバーメニューの編集方法

以下の各 XML ファイル内で、行の前後をコメント(<!----->) で囲むと、その行のボタンは表示されなくなります。

toolbarDB.xml

SkyLink for Web メイン画面にて表示される、使用可能な検索の一覧です。 標準は「自由検索」「カタログ検索」「コマンド検索」になって います。

toolbarCommand.xml

「自由検索」(* 3.1 自由検索) にて表示されるツールバーの 一覧です。

toolbarCommandList.xml

「コマンド検索」(* 3.3 コマンド検索) にて表示されるツール バーの一覧です。

toolbarCatalog.xml

「カタログ検索」(*3.2 カタログ検索) にて表示されるツール バーの一覧です。

toolbarRecord.xml

「検索結果画面」(* 3.4 検索結果画面)の「シート画面」に て表示されるツールバーの一覧です。

toolbarRecordDetail.xml

「検索結果画面」(*3.4 検索結果画面)の「フォーム画面」 にて表示されるツールバーの一覧です。



データベース接続、データベース切断について説明します。

2.1 データベースとの接続方法



SkyLink for Web で、データベースに接続する方法について、説明 します。

SkyLink for Web のページを開くと、データベース接続のパラメーター を入力する接続画面が表示されます。開かれる接続画面は、接続し ようとするデータベースによって異なります。

例: ODBC 対応データベースの接続画面



接続するデータベースを設定する場合は、画面上部の[オプション] ボタン☆を押します。

以下の[オプション]ダイアログが表示されます。



[接続先データベース]

接続するデータベースの種別を設定します。 選択肢として、以下の6種類があります。 ORACLE NEC RDB サーバ対応 富士通 Symfoware IBM DB2 ODBC 対応 DB SQL Server(ADO.NET 接続)

16

ORACLE を選んだ場合、[日付書式]の設定が表示されます。 NEC RDB サーバ対応を選んだ場合、[NEC RDB サーバ対応データベース]が表示され、RIQS_V1, RIQS_V2, A-VX/ RDB, ORACLE, INFORMIX, SQL Server, その他の中から、 該当のデータベースを選択します。

[外部結合]外部結合に LEFT/RIGHT を使用する

チェックを付けると、SQL 文を生成する際に LEFT JOIN, LEFT OUTER JOIN 構文を使用して、表結合を定義します。

2.2 ORACLEとの接続



ORACLE に接続する場合は、次の接続画面が表示されます。

SILACLE (C)	女心 うつかしは、 八つ	政心回回//2
🖈 SkyLink 🕬		0
	SkyLink Ver.13 for Web	
	データベース名	
	ユーザー名	
	/にスワード	
	接続	
	Copyright: EAST Co., Ltd. All Rights Reserved.	

[データベース名]テキストボックス

データベース名、または Oracle にあらかじめ登録されている データベース別名を指定します。

[ユーザー名] テキストボックス データベースに登録済みのユーザー名を入力します。

[パスワード]テキストボックス

データベースに登録済みのパスワードを入力します。パスワード欄には入力した文字の代わりに、「*」(アスタリスク)が表示されます。

2.3 NEC RDB サーバ対応データベースとの接続





NEC RDB サーバ対応データベースに接続する場合は、次の接続画面が表示されます。

A SkyLink and			0
		SkyLink Ver.13 for Web	
	実行ステーション	コネクションID	
	ユーザー名	RDBディレクトリ名	
	パスワード	RDBワークファイル名	
	アカウント名	スキーマ名	
		投続	
		Copyright: EAST Co., Ltd. All Rights Reserved.	

選択したデータベースによって設定するパラメーターを変更してく ださい。



富士通 Symfoware に接続する場合は、次の接続画面が表示されます。

SkyLink 202		۰
	SkyLink Ver.13 for Web	
	サーバー名.	
	ユーザー名	
	727-8	
	接続	

[サーバー名]テキストボックス 接続するサーバー名を指定します。

[ユーザー名]テキストボックス サーバーに登録済みのユーザー名を入力します。

[パスワード]テキストボックス

サーバーに登録済みのパスワードを入力します。パスワード 欄には入力した文字の代わりに、「*」(アスタリスク)が表示 されます。

2.4

2.5 IBM DB2 との接続



IBM DB2 との接続

IBM DB2 に接続する場合は、次の接続画面が表示されます。

A SkyLink Meta		٥
	SkyLink Ver.13 for Web	
	データベース名	
	ユーザー名	
	/スワード	
	抢続	
	Copyrighte EAST Co., Ltd. All Rights Reserved.	

[データベース名]テキストボックス

データベース名、または DB2 にあらかじめ登録されているデ ータベース別名を指定します。

[ユーザー名] テキストボックス

データベースに登録済みのユーザー名を入力します。

[パスワード]テキストボックス

データベースに登録済みのパスワードを入力します。パスワード欄には入力した文字の代わりに、「*」(アスタリスク)が表示されます。



ODBC 対応データベースとの接続

ODBC 対応データベースに接続する場合は、次の接続画面が表示されます。

≯ SkyLink 2000		0
	SkyLink Ver.13 for Web	
	データソース名	
	ユーザー名	
	127-1	
	招結	
	230.075	
	Copyright: EAST Co., Ltd. All Rights Reserved.	

[データソース名]テキストボックス 利用するデータソース名を指定します。

[ユーザー名] テキストボックス データソースに登録済みのユーザー名を入力します。

[パスワード]テキストボックス

データソースに登録済みのパスワードを入力します。パスワード欄には入力した文字の代わりに、「*」(アスタリスク)が表示されます。



Microsoft SQL Server との ADO.NET 接続

Microsoft SQL Server をお使いの場合は、 ODBC 接続以外に Microsoft SQL Server 接続 (ADO.NET 接続)を利用することがで きます。

次の接続画面が表示されます。

⊀ SkyLink ^{weß}		0
	SkyLink Ver.13 for Web	
	サーバー名	
	テータベース名	
	⊐− ೮− ೩	
	/(スワード	
	接続	

[サーバー名]テキストボックス

接続するサーバー名を指定します。

[データベース名]テキストボックス

接続するデータベース名を入力します。省略した場合は、デ フォルトのデータベースと接続されます。

[ユーザー名]テキストボックス

データベースに登録済みのユーザー名を入力します。

[パスワード]テキストボックス

データベースに登録済みのパスワードを入力します。パスワード欄には入力した文字の代わりに、「*」(アスタリスク)が表示されます。



データベースとの接続を解除するには、ツールバーの[ログアウト] ボタン ログアウト を選択します。





データベースに接続後、実際にレコードを検索する手順について説明します。

3.1 自由検索



自由検索

SkyLink for Web の接続画面でデータベースに接続を行い、自由検索を選択すると、直接データベース上の表を指定して検索を実行することができます。

3.1.1 各部の名前

SkyLink for Web の接続画面にて [接続] ボタンをクリック後、 [自由検索]をクリックすると、データベースから表の情報を取得し、 ツリー表示 ウィンドウに表示されます。



ツールバー

SkyLink for Web を操作するためのボタンが表示されます。新規 ボタン、登録ボタン、検索ボタンなどが配置されます。

検索選択ボタン

SkyLink for Web にて行う検索の種類を選択するためのボタンが 表示されます。自由検索、カタログ検索、コマンド検索のボタン が配置されます。 ツリー表示ウィンドウ

接続後に、該当のデータベースのスキーマ (オーナー)、表 の一覧が表示されます。

表ウィンドウ

表が視覚的に表示される、SkyLink のインターフェースの特 徴であるウィンドウです。 ツリー表示ウィンドウから、検索を行 うための表をこのウィンドウに追加します。 このウィンドウからさ らに表または列を選択して設定ウィンドウに追加し、検索を実 行します。

設定ウィンドウに追加する場合は、列をダブルクリック、また は列を右クリックして表示されるメニューから [設定ウィンドウ に追加]を選択します。

タブレットで設定ウィンドウに追加する場合は、列をダブルタッ プまたは長押しして選択します。

設定ウィンドウ

検索を行う表の項目名や条件を設定するためのウィンドウで す。

3.1.2 ツールバー

SkyLink for Webの自由検索の画面で使用される、ツールバーの各ボ タンメニューについて説明します。



新規ボタン

現在の編集を中止して新しい検索を行う場合に選択します。表ウィンドウと設定ウィンドウがクリアされます。



登録ボタン

[カタログ登録]ダイアログが表示され、現在設定されている表、列、 条件等を使用した検索を、カタログに登録します。



。 出力先設定ボタン

[出力先詳細]ダイアログが表示され、検索結果の出力先を設定 します。

<mark>いしま</mark> SQL 表示ボタン

設定ウィンドウがテキストボックスに変更され、直接 SQL 文を記述 することが出来ます。再度ボタンを押すと、設定ウィンドウが表示 されます。

表示させたくない場合は、toolbarCommand.xml を編集してください (* 1.6.9 ツールバーメニューの編集方法)

Ś

^繊 表結合ボタン

[結合]ダイアログが表示され、列を結合する指定を行います。テーブ ルウィンドウに表が1つしかない場合は、何も動作しません。



_{結合情報}結合情報ボタン

[結合情報]ダイアログが表示され、現在設定されている表結合の 一覧がリストに表示されます。表結合の解除を行う場合は、こちら から指示してください。



件数検索ボタン

現在の設定ウィンドウの内容で、レコード件数の検索を行います。 結果は、右端のレコード件数ボックスに表示されます。



検索ボタン

現在の設定ウィンドウの内容で、実際にレコードの検索を行います。 出力先は、[出力先設定]で指定されているものとなります。

<u>313</u> レコード件数ボックス

検索結果のレコード件数を表示します。

3.1.3 検索する表を指定する

ツリー表示ウィンドウから、使用するスキーマ(オーナー)名の先 頭にある+をクリック、もしくはダブルクリックすると、そのスキーマ (オーナー)に属する表の一覧が表示されます。

検索したい表を、表ウィンドウに設定するには、表をダブルクリック、 もしくは表を右クリックして表示される[表ウィンドウに追加]を選択し ます。必要な表の数分、繰り返します。

タブレットで追加する場合は、表をダブルタップまたは長押しして 選択します。



3.1.4 検索する列を指定する

表ウィンドウに表示されている表の中の、検索したい列をダブルク リック、もしくは右クリックして表示されるメニューから[設定ウィンド ウに追加]を選択します。検索結果を取得したい列分、繰り返しま す。

タブレットで追加する場合は、列をダブルタップまたは長押しして 選択します。



全て(表名)をダブルクリックすると、全ての列が設定ウィンドウに追加されます。

設定ウィンドウに追加された列の順序を並べ替えたい場合は、設 定ウィンドウ上で右クリックして表示されるメニューから[並べ替え] を選択します。(タブレットで追加する場合は、列名をタップして表 示されるメニューから選択します)

4		5	6	7	
⊻分⊐-	-ド	梱包単位	単価	在盾	
≤分⊐-	-ド	梱包単位	単価	在唐	
ANE	ANE 全項目を削除				
全項目の設定・条件を削除			除		
i		眼項目を削	除		
	選択項目の設定・条件を削除				
	Ì	に、替え			

[カラムの並べ替え]ダイアログが表示されますので、カラム(列) の順序を並べ替えて[設定]ボタンを押します。

カラム	の並べ替え		×
得 <u>意</u> 受注荷 由品 単量	先コード コ ード 先名 名		۲۸ ۲۸
	設定	キャンゼ	zıl

3.1.5 表の結合を行う

複数の表を結合して検索したい場合の手順について説明します。 結合したい一方の列をマウスでクリックし、そのままもう一つの列ま でドラッグして該当の列の上でマウスを離します。設定が完了する と、それぞれの列名の先頭に同じ色の四角いマークが表示されま す。



もう一つの方法としては、列を右クリックして表示されるメニュー [結合]を選択するか、ツールバーの[表結合]ボタン をクリックします。

[結合]ダイアログが表示されますので、結合したいそれぞれの列、 結合方法を設定して[結合]ボタンで終了します。

結合	_			×
テーブル1 受注 列1 受注コード ● 両方のテーブルの椅 ○ 「受注」の全レコー ○ 「納品書」の全レコ	テーブ ▼ 納品; 列2 ▼ 受注: 合フィールドが同じ ドと「納品書」の同 ードと「受注」の同 結合	リレ2 書 日だけ含める じ結合フィール じ結合フィール 閉じる	 ・ ・	ナを含める ナを含める

上記の[結合]ダイアログは、ツールバーの[結合情報]ボタン 2をクリックしますと表示される[結合情報]ダイアログにて[追加] ボタンを押しても、表示させることができます。

結合情報		×
dbo."受注".受注コード"=dbo."納品書".受注コード		追加
		解释除
	*	閉じる

3.1.6 検索条件の設定

検索する際に、条件を付加する方法について説明します。 設定ウィンドウに追加された列の中で、条件を付加したい列の [条 件 n] の欄を、マウスでクリックします。

条件			×
● かつ (AND) ○ または (OR)			
左 ▼ (比較演算子)▼			右
🗆 可変 (パラメーター入力できるよ	うになります)		
	設定	キャンセル	

[条件]ダイアログが表示されますので、条件の種類、条件値を入 カして[設定]ボタンをクリックします。検索時に毎回異なる条件を 付加したい場合は、[可変(パラメーター入力できるようになりま す)]チェックボックスにチェックを付けます。

3.1.7 ソート・演算・グループ化

設定ウィンドウの[設定]欄をクリックすると、[設定]ダイアログが表示され、ソート・演算・グループ化などの設定を行うことができます。設定欄に何も設定されていない場合には、「AND」と表示されています。

設定
 ▶他の項目に対して ● AND ○ OR ▶保件式全体の括弧 左 ▼ 右 ▼
▶項目に式を追加 ((資算子) ▼ ▼ (項目と演算する場合) ■ 列参照として扱う
 ▲ 算計 (株計11803) ▼ ▲ ソート なし ▼ ■ 重複なし (1列目のみ設定可能) ■ 本市地址(Cran)
 テージの通知は(FO)ない グループにする ▶グループの条件の (株計関数) ▼ が
(比較演算子)▼ 設定 キャンセル

他の項目に対して AND OR ラジオボタン

対象項目の検索条件全体と他の項目の検索条件全体を結び 付ける際に、「AND」を使用するか、「OR」を使用するかを 選択します。つまり、対象項目を基準とした場合、『最も近い

3.1 自由検索

左項目の検索条件「AND / OR」対象項目の検索条件』と なります。 複数の項目に検索条件を指定していない場合や、 検索条件を指定する項目のうち一番左に対象項目が位置す る場合は、この指定は意味がありません。 対象項目が設定ウィ ンドウの先頭(「1」の列)にある場合、[AND][OR] のいず れも指定できません。

条件式全体の括弧

[左]コンボボックス

[右]コンボボックス

対象項目の検索条件と他の項目の検索条件を結び付ける際 に、'('もしくは')'と条件付ける場合は、コンボボックスの ・をクリックして表示される一覧から、使用するカッコを選択し ます。'('、')'、は7重まで指定することができます。

項目に式を追加

[演算子] コンボボックス

[演算する値] コンボボックス

対象項目の値に対して演算を行うことを設定します。 リックして表示される一覧から、演算子を選択します。一覧に 表示される演算子は以下のとおりです。

演算子		意味 対応するデータ型	
*	乗算	数值型	
/	除算	数值型	
+	加算	数值型	
_	減算	数值型	
=	関数	文字型 数値型	

[演算する値]コンボボックスは、対象項目が日本語型(マル チバイト型)の場合は、自動的に日本語入力状態になりま す。数値または文字を直接入力するか、・をクリックして表 示される一覧から、列名を選択します。[演算する値]コンボ ボックスは、[条件]ダイアログの[条件の値]コンボボック スと同様に操作することができ(☞ SkyLink for Desktop ユー ザーズマニュアル 3.7.2 検索条件の設定)、複数列の演算が 可能です。

Oracle の場合には、Oracle 関数をご使用頂けます。

[列参照として扱う]チェックボックス

[演算する値] コンボボックスに、ある特定の数値や文字列で はなく列名を入力したときにチェックします。

・ をクリックして表示される一覧から列名を選択した場合は、 デフォルトでチェックがつきます。

[集計] コンボボックス

対象項目の値に対して集計を行うことを設定します。 ・ をク リックして表示される一覧から、集計関数を選択します。一覧 に表示される集計関数は以下のとおりです。

集計関数	意味	対応するデータ型
平均 件数 (*) 件数 (D)	平均値 検索レコード数 検索レコード数※	数値型 文字型 数値型 文字型 数値型
最大最小	最大値 最小値	文字型 数值型 文字型 数值型
合計	合計値	数値型

※重複レコードは1件と数える

ソート

[なし]オプションボタン

[昇順] オプションボタン

[降順]オプションボタン

対象項目の値を基準にして、検索レコードを順番に並べるこ とができます。例えば、対象項目が数値項目の場合に[昇順 (S)]を選択するとレコードは「1,2,3・・・」のように並び、 [降順(D)]を選択するとレコードは「・・・3,2,1」のように 並びます。ひとつのコマンドにソートは8個まで指定できます。

[重複なし]チェックボックス

チェックをつけると、重複したレコードを検索しません。[重複なし(I)] チェックボックスは、対象項目が設定ウィンドウの先頭の項目の場合のみ、使用可能となります。

[グループにする (G)] チェックボックス

対象項目をグループのキーとなる項目に設定することができま す。対象項目をグループ化のキー項目としたい場合には、チ ェックをつけます。 グループの条件

[項目] コンボボックス

[集計関数] コンボボックス

[演算子] コンボボックス

[演算する値] ボックス

グループ化した中から、特定のグループを選びたい場合は、 [グループの条件]にその条件を指定します(☞ SkyLink for Desktop ユーザーズマニュアル 3.7.7 検索例)。[グループ にする(G)]チェックボックスにチェックをつけると、[グループ の条件]が使用可能となります。

[項目] コンボボックスの をクリックして表示される一覧から、 条件の対象となる列名を選択します。[項目] コンボボックス は、[条件]ダイアログの[条件の値] コンボボックスと同様に 操作することができます (☞ SkyLink for Desktop ユーザーズ マニュアル 3.7.2 検索条件の設定)。

[集計関数] コンボボックスの • をクリックして表示される一覧 から、集計関数を選択します。[集計関数] コンボボックスは、 [全体] タブの[集計(F)] コンボボックスと同様に操作するこ とができます。

[演算子]コンボボックスの・をクリックして表示される一覧から、演算子を選択します。[演算子]コンボボックスは、[条件]ダイアログの[演算子]コンボボックスと同様に操作することができます (* SkyLink for Desktop ユーザーズマニュアル 3.7.2 検索条件の設定)。

[演算する値]ボックスに、演算子で比較する数値や文字列を 入力します。

3.1.8 検索を実行する

設定ウィンドウに設定した列、条件で検索を行う場合、ツールバーの[検索]ボタン ★を押して検索を実行します。 条件に[可変]が設定されている場合、条件値を入力するための [可変値指定]ダイアログが表示されますので、条件を設定します。

	新規 章録 出力元	1 107E 50	2.表示 表	し 話合 1	estan .	+数模索	校案				
コマンド検索 >	 skylink-skylink dbo 重迭金社 高級商品 仕入先 可詳算 受注 受注時 商品 	dbo.受 全て () 回受注 回受 日本局 () 日本局 () 日本局	注 受注) コード 焼コード 先名 先名 売剰資産圏 等期資産通	× dbo	受注明細 (受注明細) 注コード 編コード 通 別		dbo.商品 回仕入先: 回区分二- 創居包単信 回年準信 回先注済 四発注点	-F 2	dbo.社員 全て(社員) 回社員委号 通社員名 (日フリガナ) 回マネージ1 回給所委号	-	
	= 商品区分 = 標意先 = 部署 ■ INFORMATION_SCHEM		1						-		
	🗖 sys		1	2	3	- 4	5	6	7		
		项目名	受注コード	社員名	商品名	単価	設備	受注日	御意先コード		
		列名	受法コード	社員名	商品名	単価	S.E.	受注日	得意先コード		
		設定		AND	AND	AND	AND	AND	AND		
		条件1							- ?		
	1	委任2	_				-				
		0.03					-				
		JALITS .									
		条件4					-				
		条件4 条件5									

可変値指	定	_	×
社員番号 =	=		
	設定	キャンセル	

3.1.9 出力先の指定

画面に検索結果を表示する際の詳細設定や、画面以外に検索結 果を表示する際等に使用する、[出力先設定]について説明しま す。

ツールバーから、[出力先設定]ボタンを押すと、以下のダイアロ グが表示されます。

出力先詳細			×
[1ページに表示するレコード数] [1列あたりの平均幅(0はペー3 [出力形式]	2幅)]	20 100 HTML ▼	
	設定	キャンセル	

[1 ページに表示されるレコード数] テキストボックス 1 ページに表示されるレコード数を指定します。

[1 列あたりの平均幅] テキストボックス 検索結果に表示するページの幅を計算する 1 列あたりの幅 をピクセル数で指定します。実際の検索結果は、この数値に 検索結果列数を掛けた幅で出力されます。

[出力形式]コンボボックス

覧ください。

検索結果を出力する形式を指定します。 HTML CSV CSV("文字") XML TSV の5種類から選択します。 風神レポートを使用する場合は、「4. 風神レポートとの連携」をご

3.1.10 検索設定の登録

定義した表、条件を登録する方法について、説明します。

ー連の操作で定義した列や条件を使用して再度検索を行う場合に、 現在の設定を登録しておくことによって、次回以降、 簡単に検索 を行うことが可能です。

ツールバーの[登録]ボタン ■をクリックすると、[カタログ登録] ダイアログが表示されますので、この画面で[カテゴリ名][タイトル] [詳細]を設定します。

カタログ登録	×
[カテゴリ名]	
[タイトル]	
[詳細]	
	aRルヒ キャノビル

カテゴリ名

右の一覧から選択するか、登録したいカテゴリ名を入力しま す。「営業」「人事」などのようなカテゴリ別に検索設定を区 分して登録することができます。

タイトル

登録する検索の名称を入力します。カタログ検索画面の[カ タログ一覧]で表示される[タイトル]名に表示されます。

ここで登録した情報は、次回以降、カタログ検索画面の[カタログ 一覧]で[タイトル]名を押すことによって、現在の設定が選択でき ますので、そのまますぐ検索をすることができます。

3.3 カタログ検索



カタログ検索

カタログ検索は、SkyLink for Web の自由検索で作成した検索定義を 一覧表示することで、簡単に該当の検索を行うことができます。

3.2.1 各部の名前

SkyLink for Web の接続画面にて[接続]ボタンをクリック後、[カタログ 検索]をクリックすると、カタログ選択画面が表示されます。



ツールバー

SkyLink for Web を操作するためのボタンが表示されます。検索 実行ボタン、カタログ編集ボタンなどが配置されます。

カタログ一覧ウィンドウ

接続後に、登録済みカタログのカテゴリ、タイトル、出力形式な どの一覧が表示されます。

3.2.2ツールバー

SkyLink for Web のカタログ検索の画面で使用される、ツールバーの各ボタンメニューについて説明します。

★ 検索ボタン

カタログ一覧ウィンドウにて選択したカタログの内容で、実際にレコ ードの検索を行います。出力先は、[出力形式]に記載されてい るものとなります。



編集ボタン

カタログ一覧ウィンドウにて選択したカタログの内容の編集を行い ます。カタログ一覧ウィンドウにてカタログを選択し、編集ボタンを 押すと、自由検索画面に移動し、選択されたカタログの編集を行 うことができます。



削除ボタン

カタログ一覧ウィンドウにて選択したカタログを削除します。 (初期設定では非表示)



カテゴリ選択リストボックス 選択されたカテゴリのカタログのみが表示されます。

絞り込み

絞り込み検索エディットボックス&ボタン 入力されたキーワードを含むカタログのみが表示されます。

3.3 コマンド検索



コマンド検索

コマンド検索は、SkyLink for Desktop で作成されたコマンドを一覧表示 することで、簡単に該当の検索を行うことができます。

3.3.1 各部の名前

SkyLink for Web の接続画面にて [接続] ボタンをクリック後、 [コマンド検索]をクリックすると、コマンド選択画面が表示されます。



SkyLink for Web を操作するためのボタンが表示されます。検索 実行ボタン、出力先設定、変更した出力先を使用チェックボック ス、コマンドファイル選択リストボックスが配置されます。

コマンド一覧ウィンドウ

接続後に、登録済みコマンドのコマンド名と出力形式の一覧が 表示されます。

3.3.2ツールバー

SkyLink for Web のコマンド検索の画面で使用される、ツールバーの各ボタンメニューについて説明します。

検索ボタン

コマンドー覧ウィンドウにて選択したコマンドの内容で、実際にレコ ードの検索を行います。出力先は、[出力形式]に記載されてい るものとなります。



出力先設定ボタン

[出力先詳細]ダイアログが表示され、検索結果の出力先を設定 します。コマンドで指定されている出力先以外に出力したい場合に 設定を行い、「変更した出力先を使用」チェックボックスにチェック を付ける事で出力先を変更できます。



コマンドファイル選択リストボックス コマンドファイルの一覧が表示されます。

3.3.3使用するコマンドファイルの設定

[(SkyLink for Web がインストールされたフォルダ)] [App_Data] — [commandfiles]

*

コマンド一覧ウィンドウには、SkyLink for Web がインストールされ たフォルダの中の、App_Data フォルダ内にある CommandFiles フォ ルダに保存された SkyLink for Desktop のコマンドファイルが表示さ れます。

SkyLink for Web で使用したいコマンドファイルは、あらかじめ CommandFiles フォルダに保存、または、コピーをしておきます。



検索結果が表示されるレコード画面について、説明します。

3.4.1 各部の名前







結果ページを移動するには、ボタンをクリックするか、中央のスラ イダーをドラッグしてページを移動させます。 レコードを1件ずつ表示する場合は、画面切替 **「** ボタンを押して、 フォーム画面表示にします。





SkyLink for Web のレコード画面で使用される、ツールバーの各ボタンメニューについて説明します。



ホームボタン

SkyLink for Web のメイン画面に戻ります。



画面切替ボタン

レコード一覧を表示するレコード画面と1件ずつ表示するフォーム画 面の切替を行います。



前へ

先頭ヘボタン

カレントレコードの位置を、先頭に移動します。(フォーム画面のみ)



カレントレコードの位置を、1つ前に移動します。(フォーム画面のみ)

🦕 次ヘボタン

カレントレコードの位置を、1つ先に移動します。(フォーム画面の み)

最後へボタン

カレントレコードの位置を、最後に移動します。(フォーム画面のみ)



再検索ボタン

現在の設定で再度検索を行います。可変にチェックがされている 条件が指定されている場合は、再度、[可変値指定]ダイアログが 表示され、新たな条件を指定することができます。

0015/0313 レコード位置

カレントレコード位置 / 総レコード数を表示します。

CSV エクスポートボタン 現在の設定で CSV 出力を行います。(レコード画面のみ)

XML エクスポートボタン 現在の設定で XML 出力を行います。
 (レコード画面のみ。初期設定では非表示)



株式会社アイ・コン社の風神レポートと連携した出力を行う 手順について説明します。



風神レポートのインストール

SkyLink for Webと風神レポートを連携させるためには、風神レポートの インストールと、双方の定義ファイルの設定が必要になります。

4.1.1 風神レポートの必要プログラム

以下のプログラムが必要となります。

- ・開発キット
- ・風神ルックアップサーバ版(ドキュメントビュアーを利用する場合は必要ありません)
- ・風神WebAPI
- ・風神WebAPIProxy(風神WebAPIに同梱)

サーバの配置としましては、以下の2種類の構成方法があります。



1つのサーバで行う場合



4.1.2 風神レポートのインストール

- 1.帳票を出力するサーバに、風神ルックアップサービスのインストール を行います(インストールの詳細は、風神ルックアップサービスのセッ トアップガイドをご覧ください)。
- 2.上記でインストールしたサーバにて、IISの有効化と風神WebAPIのイ ンストールを行います(詳細は風神ルックアップサービス セットアッ プガイドをご覧ください)。

3. SkyLink for WebをインストールしたWebサーバに、風神 WebAPIProxyをインストールします。詳細は上記と同様)。

4.1.3 フォルダ構成

SkyLink for Webをインストールした際の、風神レポート関連のフォル ダの説明をいたします。

Hoozinフォルダ Ho 風 ち	ozinWebAPIConfig.xml(設定ファイル)があります。 神Viewerを利用する場合、風神ActiveXコントロールをこ らのフォルダにコピーしてください。
ー Formsフォル	ダ 風神レポートで作成したHzfファイルを入れます。
— Outputフォル	ダ 風神ルックアップで出力する際の、CSVファイル出力先 となります。 サーバを2つに分けた場合、このフォルダを共有して監 視フォルダとして指定してください。
└──Viewerフォルタ	「風神Viewerで出力する際の、CSVファイル出力先となります。

4.1 風神レポートのインストール

※Hoozinフォルダのプロパティよりセキュリティタブにて、IIS_IUSRSとIUSRのビルト イングループのアクセス権に「変更」権限を追加してください。



各種設定ファイル

SkyLink for Webにて、風神レポートを利用するように設定ファイルを書き 換える必要があります。 各ファイルごとに、以下に説明いたします。

4.2.1 setup.xml

SkyLink for Webをインストールしたフォルダの中のCONFIGフォルダに あります。 ダブルクリック等で、メモ帳などのエディタを起動します。 最終行近辺に <HoozinEnabled>false</HoozinEnabled> という記述がありますので、falseをtrueに変更します。 <HoozinEnabled>true</HoozinEnabled> Trueにする事で、SkyLink for Webの出力先変更ダイアログに、風神レポ ートを利用した出力先が表示されます。 <HoozinDocumentViewer>false</HoozinDocumentViewer> 風神レポート連携をする際に、風神ドキュメントビュアーのみに対応する 場合trueに変更します。

4.2.2 HoozinWebAPIConfig.xml

SkyLink for Webをインストールしたフォルダの中の¥Hoozinフォルダにあります。

ダブルクリック等で、メモ帳などのエディタを起動します。。

<HoozinFormPath>false</HoozinFormPath>

出力先が風神Lookupの場合に、出力するCSVファイル中にフォーム 名を記述するかを指定します。

指定する場合は、trueを設定します。

詳細は、風神レポートVer.7ヘルプ「ルックアップサーバ版 CSVコマンドについて」をご覧ください。

<HoozinMoveCSV>false</HoozinMoveCSV>

出力先が風神Lookupの場合に、印刷後にCSVファイルを指定フォル ダ(監視フォルダ設定で指定します)に移動するかを指定します(falseの 場合は、印刷後にファイルは削除されます)。

詳細は、風神レポートVer.7ヘルプ「ルックアップサーバ版 CSVコマンドについて」をご覧ください。

<HoozinDocumentType></HoozinDocumentType>

4.2 各種設定ファイル

出力先が風神Lookupの場合に、出力先の指定を行います。 指定無し:監視フォルダで指定されているプリンタに出力します。 PDF: PDFファイルとして出力します。 EXCEL: EXCELファイルとして出力します。 HTML: HTMLファイルとして出力します。

詳細は、風神レポートVer.7ヘルプ「ルックアップサーバ版 CSVコマンドについて」をご覧ください。

<HoozinDocumentPath/>

出力先が風神Lookupの場合に、出力ファイルの保存場所を指定します。

<HoozinViewerDocumentPath></HoozinViewerDocumentPath> 未使用

<WebAPIDomain>WebAPI-URL</WebAPIDomain> 風神WebAPIを利用する場合の、風神WebAPIプログラムがインストー ルされているURLを指定します。

その際、<u>http://WebAPI-URL/HznWebAPI</u>でアクセス出来る必要があります。

<WebAPIAuth></WebAPIAuth> 未使用

<WebAPIKansino_PDF>1</WebAPIKansino_PDF> 出力先を風神WebAPI-PDFにした際に、何番目の監視フォルダ設定 を使用するかを指定します。 1からの番号で指定します。

<WebAPIKansino_EXCEL>2</WebAPIKansino_EXCEL> 出力先を風神WebAPI-EXCELにした際に、何番目の監視フォルダ設 定を使用するかを指定します。 1からの番号で指定します。

<WebAPIKansino_HTML>3</WebAPIKansino_HTML> 出力先を風神WebAPI-HTMLにした際に、何番目の監視フォルダ設 定を使用するかを指定します。 1からの番号で指定します。

<WebAPIPortno></WebAPIPortno> WebAPIDomainと通信するポート番号を指定します。

<WebAPIDocumentViewerFormPath> 出力先が風神ドキュメントビュアーの場合、サーバ側にあるFormのパス 名を指定します。 C:\Hzn\Forms

4.2.3 HoozinActiveX.aspx

SkyLink for Webをインストールしたフォルダの中の¥Hoozinフォルダにあ ります。 メモ帳などのエディタを起動します。 <%@ Page Language="vb" %> <html> <head> <title>帳票</title> </head> <% dim hzf = Request.QueryString("hzf") dim csv = Request.QueryString("csv") %> <body> (1)<object id=HoozinX height="100%" width="100%" classid="CLSID:335B1568-A480-4866-B100-CD94490F0B43" CODEBASE="http://forwebsvr/SkyLnk/hoozin/HoozinX7.ocx#Version" =6,0,0,1"></object> (2)<script type="text/javascript"> (3) document.HoozinX.open("http:// forwebsvr/SkyLnk /hoozin/Forms/<%=hzf%>") document.HoozinX.setData("http:// forwebsvr/SkyLnk /hoozin/Viewer/<%=csv%>") (4)document.HoozinX.PrintReport(0) </script> </body> </html> ① 風神レポートのActiveXコントロールのバージョンを指定します。 現在ご利用のコントロールのバージョンを記入してください。 ② ActiveXコントロールをダウンロードするURLを指定します。

- 風神レポートの製品から、こちらで指定する場所にコピーしておきま す。
- ③ 風神レポートのフォームを入れてあるフォルダを指定します。
- ④ 風神レポート用のCSVファイルを出力するフォルダを指定します。

4.3 画面説明



画面説明

風神レポートに対応したSkyLink for Webの、画面説明を行います。

4.31 出力形式

	<u>×</u>
20 100 HTML ▼ HTML CSV CSV("文字") XML TSV 圆神Lookup 圆神Viewer 圆神WebAPI-PDF 圆神WebAPI-EXCEL 圆神WebAPI-HTML	
	20 100 HTML ▼ HTML CSV CSV("文字") XML TSV 圆神Lookup 圆神Viewer 圆神WebAPI-PDF 圆神WebAPI-EXCEL 圆神WebAPI-HTML 圆神WebAPI-DocumentViewer

出力方式の一覧に、以下の6種類が追加されます。

・風神Lookup

サーバ上にて実際に印刷、もしくはファイルを作成する場合に使用 します。

4.2.2 HoozinWebAPIConfig.xmlの

<HoozinDocumentType></HoozinDocumentType>に設定された出力形式 で出力されます。

・風神Viewer

ActiveXコントロール上に、印刷プレビュー表示を行います。

(Internet Explorerのみで動作します)

・風神WebAPI-PDF

PDFファイルをダウンロードします。

・風神WebAPI-EXCEL

Microsoft Excelファイルをダウンロードします。フォームファイルに、 Excel出力在りの設定が必要です。

・風神WebAPI-HTML

HTMLファイルを表示します。

・風疹WebAPI-DocumentViewer
 風神ドキュメントビュアーで開く.hzdファイルをダウンロードします。

クライアントPCに風神ドキュメントビュアーのインストールが必要です。



ユーザーサポートと販売条件

ユーザーサポートは、下記の販売条件に同意し、ユーザー登録をしていただいた方を対象に行います。

連絡先

イースト株式会社 ユーザーサポート係 住 所 〒 151-0053 東京都渋谷区代々木2-22-8 FAX 番号 03-3374-2998 E-mail sysmaster@est.co.jp

SkyLink for Web のプログラム、マニュアルなどについてのご意見、ご 要望などお待ちしております。 障害などのお問い合わせの場合は、パソコンの機種、Windows のバー

ジョン、メモリ容量についてもご連絡ください。

■販売条件

SkyLink for Desktop ユーザーズマニュアルの『ユーザーサポートと販売条件』の「販売条件」に準拠します。



データベース検索ツール Windows 7/8.1/10 対応 Windows Server 2008 R2/2012 R2/ 2016 /2019対応

SkyLink Ver.13 for Web ユーザーズマニュアル

2019 年 8 月 初版発行 発売元 イースト株式会社 〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-22-8 FAX:03-3374-2998

Copyright (C) 2000-2019 EAST Co., Ltd. イースト株式会社

Microsoft[®] Windows[®] 7/8.1/10 Windows Server[®]2008 R2/2012 R2/2016/2019 Operating System は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。 その他商品名はその会社の商標または登録商標です。