システム環境

SkyLink Ver.13 富士通 Symfoware 環境



※1【Windows ｻｰﾊﾞ】OS: { Symfoware } { ORACLE }
Windows Server:『Symfoware V5L30』
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {Symfoware V1.0 以降} {ORACLE V7}
{RDB/7000 V1.1L10 以降 ,Symfoware7000}
DB 連携: RDA-SV V11L10 以降
{Symfoware: ﾊﾟｯｹｰｼﾞに入っています} {ORACLE V7.3:RDA-SV V11L30 以降}

※2【PRIMERGY6000 / GRANPOWER6000 ｼﾘｰｽﾞ / K ｼﾘｰｽﾞ】OS:ASP E94 ～ V10 以降
DB 連携:RDA-SV/TCP ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {RDB/6000}

※3【GS/M ｼﾘｰｽﾞ】OS:MSP AFII, XSP AFII
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {RDBII V10L10} {Symfoware V10L20}
DB 連携:RDA-SV V10L20 DLIB {Symfoware:RDA-SV はﾊﾟｯｹｰｼﾞに入っています}

※4 DB 連携: {Symfoware: RDA-SV はﾊﾟｯｹｰｼﾞに入っています}
【DS/90】OS:UXP/DS DB 連携:RDA-SV V10L31 以降
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {Symfoware V10 以降} {Symfoware7000 V23 以降} {ｹﾞｰﾄｳｪｲ機能 (M 連携)}
{ORACLE V7:RDA-SV V11L10 以降} {ORACLE V6:RDA-SV V10L51} {INFORMIX V4,V5}
【S ﾌｧﾐﾘｰ:Solaris1.x】 DB 連携:RDA-SV V10L31 以降
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {ORACLE V6,V7} {INFORMIX V4,V5}
【S ﾌｧﾐﾘｰ:Solaris2.x】 DB 連携:RDA-SV V10L40 以降
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ: {Symfoware V10L11 以降} {ORACLE V7} {INFORMIX V5}

※5 Windows 7 / 2008:『富士通 DP/C ﾗｲﾌﾞﾗﾘ V7.1L20 以降』
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2008 / 2008R2:『富士通 DP/C ﾗｲﾌﾞﾗﾘ V7.2L10 以降』
DP/C ﾗｲﾌﾞﾗﾘ（RDA 連携ｸﾗｲｱﾝﾄ部分）は Symfoware Server V9 以降は同梱されていません。

(c)Copyright 1993-2019 EAST Co.,Ltd